## 【メールソフトの初期画面】



- 1. Windows メール起動後、「ツール(T)」をクリックします。
- 2.「アカウント(A)…」をクリックします。

【インターネット アカウント】

インターネット アカウント	×
電子メール アカウントやニュースグループを新しく登録するには、[追加] をク アカウントやニュースグループを編集、エクスポート、削除するには、対象を? 動作をクリックします。	リックします。追加した クリックしてから、希望の
メール ▲ ■■ 任意の名称(既定) 0000@tribe.ne.jp	追加( <u>A</u> )
■ ○ ○ ○ ○ @ tribe.ne.jp ニュース ▲	削除( <u>R</u> )
マイクロソフト コミュニティ (既定) msnews.microsoft.com	フロパティ(P)
ティレクトリサービス	インポート( <u>I</u> )
	エクスポート( <u>E</u> )
	[順乗の設定(S)
	閉じる

1. 該当の電子メールアカウントを選択します。

2.「プロパティ(P)」ボタンをクリックします。

【サーバー】
■ 任意の名称プロパティ
全般 サーバー 接続 セキュリティ 詳細設定
サーバー情報
受信メール サーバーの種類( <u>M</u> ): POP3
受信メール (POP3)(I): 受信メールサーバー
送信メール (SMTP)( <u>U</u> ): 送信メールサーバー
受信メール サーバー
ユーザー名(A): 0000
パスワード( <u>P</u> ):
☑ パスワードを保存する( <u>W</u> )
□ セキュリティで保護されたパスワード認証でログオンする(S)
送信メール サーバー
OK.com キャンセル 適用(A)

2.「このサーバーは認証が必要(V)」にチェックを入れて、「設定(E)…」ボタンをクリックします。

【送信メールサーバー】
送信メール サーバー
ログオン情報
◎ 受信メール サーバーと同じ設定を使用する(U)
◎ 次のユーザー名とパスワードでログオンする(Q)
ユーザー名(E): 0000@tribe.ne.jp
パスワード( <u>P</u> ): ●●●●●●●
セキュリティで保護されたパスワード認証でログオンする(S)
OK キャンセル

- 1.「次のユーザー名とパスワードでログオンする(0)」にチェックを入れます。
- 2.「ユーザー名(E):」に[メール]の[メールアドレス]を半角英数小文字で入力し、「パスワード(P):」に[メール]の[メールパスワード]を半角英数 小文字で入力し、「パスワードを保存する(W)」にチェックを入れます。

3.「OK」ボタンをクリックします。

<sup>1.「</sup>サーバー」タブをクリックします。

## 【詳細設定】

↓ 任意の名称プロバティ
全般 サーバー 接続 セキュリティ 詳細設定
□ このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(Q)
受信メール (POP3)( <u>I</u> ): 110
□ このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(C)
サーバーのタイムアウト
短い
□ 次のサイズよりメッセージが大きい場合は分割する(B) 60 → KB
配信
サーバーにメッセージのコピーを置く(L)
ロサーバーから削除する(R) 5 A 日後
OK キャンセル 適用( <u>A</u> )

1.「詳細設定」タブをクリックします。

- 2.「送信メール (SMTP) (0):」に [587] を半角数字で入力します。
  メールソフト標準設定では、[25] となっていますが、
  迷惑メール送信防止の為、[587] (サブミッションポート)
  を指定します。
- 3.「サーバーにメッセージのコピーを置く(L)」のチェックを外します。
- 4. 「適用(A)」ボタンをクリックします。
- 5.「OK」ボタンをクリックします。

以上でメールの設定は終了です。